

Table des matières

Les automations	3
-----------------------	---

Les automations

Chaque paramètre d'Hephaestos est contrôlable via les pistes d'automations.



Pour créer un clip d'automation :

- Double cliquer sur une des cases vide d'une piste d'automation

Le plus simple, pour enregistrer manuellement une automation


- Créer un nouveau clip d'automation ou sélectionné un clip déjà existant.
- Enclencher le bouton rec sur la piste d'automation
- Lancer le clip en lecture
- Bouger le paramètre que vous voulez automatiser, à la souris ou en midi.
- Stopper le clip automation.

Pour l'éditer dans l'onglet événement.

- Double cliquer sur un clip automation



Comme les événements audio, les événements audio bénéficient d'un point d'entrée, d'un point de sortie, de boucle et point d'entrée/sortie de boucle et nombre de boucles.




Pour zommer/dezoomer clique and drag vers le haut ou le bas sur la timeline en dessous de la courbe d'automation.

Éditer une courbe d'automation

- Double cliquer a un endroit pour créer un nouveau point
- Double cliquer sur un point pour le supprimé
- Drag and drop un point pour le déplacer
- clique et déplacer à un endroit vide pour créer un rectangle de sélection pour sélectionner plusieurs points

Les paramètre de l'éditeur:



- Le temps détermine la durée globale du clip
- Tous/affectés seulement permet d'afficher tous les paramètre automatisable ou seulement les paramètre qui contienne déjà une automation
- La combo box permet de choisir ou de visualiser le paramètre à automatiser :
 - Sélection du type de parent à automatiser(piste audio, piste lumière, clip chaser, bouton go etc...)
 - Sélection du parent à automatiser (nom de la piste, du clip, etc...)
 - Type de Paramètre à automatiser (volume, send, play, sortie on, etc...)
 - Dans le cas d'un send par exemple, numéro du send à automatiser

La reprise de main à la volée :

Sur Hephaestos, le régisseur garde constamment la main sur tous les paramètres automatisables avec des niveaux de priorité (à la sourie, midi/DMX in, automation). Ce qui veut dire concrètement que si vous avez une automation en court, mais pour une raison X ou Y vous devez reprendre la main sur ce paramètre.

- Il vous suffit de le modifier manuellement ou en midi, ou DMX macros, et cela désactive immédiatement l'automation sur ce paramètre pour vous redonner la main.
- A cet instant le bouton BacktoAutom en haut à droite de l'écran s'active.



- Pour redonner la main aux automations à Hephaestos cliquer sur ce bouton pour le réactiver, l'automation redevient active

From:
<https://wiki.hephaestos.eu/> - **Hephaestos wiki**

Permanent link:
<https://wiki.hephaestos.eu/fr:automations?rev=1763491666>

Last update: **2025/11/18 18:47**

