2025/10/24 17:32 1/4 Les channels macro

## Table des matières

Les channels macro	 3
Créer des macros	 3

https://wiki.hephaestos.eu/ Printed on 2025/10/24 17:32


2025/10/24 17:32 3/4 Les channels macro

## Les channels macro

Les channels macro sont un système qui permet de contrôler n'importe quel paramètre d'Hephaestos avec un circuit dmx qu'il soit du dmx in ou out.

## Créer des macros

Ouvrer la fenêtre channels macro dans le menu Fenêtres/channels macro



chanel Macro

- Cliquer sur +Macro ou -Macro jusqu'à obtenir le nombre de macros désirées.
- Configurer chaque macro

Dans l'ordre de gauche à droite les paramètres sont

- 1. Le numéro du circuit dmx qui va contrôler le paramètre
- 2. Le paramètre d'Hephaestos à contrôler
- 3. Le mode de la macro. Les mode possible sont:
  - Follow: Va suivre exactement la valeur d'un circuit dmx. ex: un volume va être à full lorsque le circuit est à 255, à 50% avec le circuit à 127, etc...
  - == : égale. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est égale à la valeur de la macro
  - >= : Supérieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur ou égale à la valeur de la macro
  - ← : Inférieur ou égale. Déclenche le contrôle si la valeur est inférieur ou égale
     à la valeur de la macro
  - >: Supérieur. Déclenche le contrôle si la valeur est supérieur à la valeur de la macro
  - < : Inférieur. Déclenche le contrôle lorsque la valeur est inférieur à la valeur de la macro
- 4. Valeur de la macro : détermine la valeur pris en compte suivant le mode de la macro. En mode Follow elle n'a pas d'importance.
- 5. DMX in min
- 6. DMX in max



Last update: 2019/10/29 03:47

From:

https://wiki.hephaestos.eu/ - Hephaestos wiki

Permanent link:

https://wiki.hephaestos.eu/fr:channelsmacro?rev=1572320878

Last update: 2019/10/29 03:47



https://wiki.hephaestos.eu/ Printed on 2025/10/24 17:32